

Wie benutzt der NetWorker das Feld "Location" von der Medien-Datenbank ?

Über diese Feld haben Sie die Möglichkeit, zu definieren, wo sich das Medium gerade befindet. Sie können es entweder vom *NetWorker Administrator* aus setzen oder über den Befehl `mmlocate`. Hier ein Beispiel:

```
# mminfo -a -r "ssid, volume, location"
ssid      volume      location
4039241217 ultra.001
4039243265 ultra.001
4039262721 ultra.001

# mmlocate -n ultra.001 -u test
mmlocate: NetWorker notice: file disk ultra.001 is currently mounted //
         unmount it first

# nsrmm -u ultra.001
Unmounted device: /export/home/nsr/bu_dev1

# mmlocate -n ultra.001 -u "in drive"

# mminfo -a -r "ssid, volume, location"
ssid      volume      location
4039241217 ultra.001  in drive
4039243265 ultra.001  in drive
4039262721 ultra.001  in drive

#
```

NetWorker aktualisiert das Feld automatisch, wenn er den Inhalt zuweisen kann - das geht aber nur, wenn er es in einer Jukebox erkennt. In diesem Fall trägt er den Namen der Jukebox ein. Voraussetzung hierfür aber ist, daß das Medium dem Medien-Index bereits bekannt ist.

Da aber ein Inventory keine neuen Medien in die Datenbank einträgt - dies geht ausschließlich mit dem Befehl `scanner` - kann bei 'fremden' Medien das Feld auch nicht aktualisiert werden, denn der entsprechende Eintrag für das Medium fehlt (noch).