

Umlagern der NetWorker Server Dateien in ein anderes Verzeichnis

Dies ist eigentlich nicht notwendig, denn die größten Dateisysteme, die NetWorker Client Datenbanken, lassen sich bereits seit der Version 6.x problemlos an eine andere Stelle umlagern.

Sollten Sie trotzdem diesen Schritt durchführen wollen, haben Sie diese beiden Möglichkeiten:

1. Umlagern des NetWorker Pfades über den Installationsprozeß (empfohlen)

- Stoppen Sie den NetWorker Server
- De-installieren Sie die NetWorker Software
Dies läßt die bisherigen Datenbanken zurück.
- Lagern Sie den Pfad `..\nsr` zur gewünschten Stelle um
- Installieren Sie die NetWorker Software noch einmal, jetzt aber unter dem neuen Pfad

2. Lagern Sie den NetWorker durch Patchen der Registry um (nicht unterstützt)

- Stoppen Sie den NetWorker Server
- Lagern Sie den Pfad `..\nsr` zur gewünschten Stelle um
- Öffnen Sie die Registry
- Finden Sie den Eintrag `HKEY_LOCAL_MACHINE/SOFTWARE/Legato/NetWorker` und ändern Sie den Parameter `Path` entsprechend
- Finden Sie den Eintrag `HKEY_LOCAL_MACHINE/SYSTEM/CurrentControlSet/Services` und ändern Sie für die Dienste
 - `hagentd`
 - `nsrd`
 - `nsrexc`
 - `nsrpm`den Parameter `ImagePath` entsprechend.

Jetzt können Sie den 'neuen' NetWorker Server starten.