

## Ausdrucken der Bootstrap-Informationen auf dem 'normalen' Drucker

Wie hoffentlich jeder NetWorker Anwender weiß, sollen diese - für den Fall eines Disaster Recovery äußerst wichtigen - Informationen auf einem Drucker ausgegeben und gesammelt werden.

Allerdings unterstützt der NetWorker von Haus aus ausschließlich TCP/IP Drucker. Fehlt dieser Dienst, reproduziert der NetWorker diese Informationen in den Dateien `...\nsr\logs\messages` und `...\nsr\logs\savegrp.log`, hier stehen sie aber eigentlich an der falschen Stelle, denn beim Ausfall der Festplatte haben Sie keinerlei Zugriff mehr auf diese Datei.

Es gibt verschiedene Lösungsmöglichkeiten, diese Informationen auf einem 'normalen' Drucker auszugeben, zum Beispiel über die Änderung eines entsprechenden Eintrags in ein *NetWorker Backup Command Script*, unter Einsatz eines entsprechenden Tools ähnlich dem UNIX Befehl `tail`.

Hier noch eine andere Methode, durch Änderung der gleichnamigen *Server Notification*. Mit dem folgenden Eintrag unter *Action*: wird die Information auf einem 'normalen' Drucker (zum Beispiel) `LPT1:` ausgegeben. Bitte passen Sie den Befehl an Ihre spezielle Umgebung an:

```
nsrlog -f c:\boot.txt | print c:\boot.txt
```

Damit dies aber auch funktioniert, müssen Sie vorher noch die Umgebungsvariable `%PRINTER` richtig setzen. Tun Sie dies wie folgt:

```
C:\>set PRINTER=LPT1:
```

```
C:\>echo %PRINTER%  
LPT1:
```

```
C:\>
```