

## Bei neueren DDVEs erscheint folgende Meldung: 'INIT: ID "S0" respawning too fast: disabled for 5 minutes'

In der System Console sieht das dann so aus:

```
INIT: Id "S0" respawning too fast: disabled for 5 minutes
INIT: Id "S0" respawning too fast: disabled for 5 minutes
INIT: Id "S0" respawning too fast: disabled for 5 minutes
INIT: Id "S0" respawning too fast: disabled for 5 minutes
INIT: Id "S0" respawning too fast: disabled for 5 minutes
INIT: Id "S0" respawning too fast: disabled for 5 minutes
INIT: Id "S0" respawning too fast: disabled for 5 minutes
INIT: Id "S0" respawning too fast: disabled for 5 minutes
Nov 22 13:55:02 ddve74-1 logger: at 13:55:02 up 55 min, 0 NFS ops, 3.0 GiB data
col. (1%)
INIT: Id "S0" respawning too fast: disabled for 5 minutes
INIT: Id "S0" respawning too fast: disabled for 5 minutes
INIT: Id "S0" respawning too fast: disabled for 5 minutes
INIT: Id "S0" respawning too fast: disabled for 5 minutes
INIT: Id "S0" respawning too fast: disabled for 5 minutes
INIT: Id "S0" respawning too fast: disabled for 5 minutes
INIT: Id "S0" respawning too fast: disabled for 5 minutes
INIT: Id "S0" respawning too fast: disabled for 5 minutes
INIT: Id "S0" respawning too fast: disabled for 5 minutes
Nov 22 14:55:02 ddve74-1 logger: at 14:55:02 up 1:55, 0 NFS ops, 3.0 GiB data
col. (1%)
INIT: Id "S0" respawning too fast: disabled for 5 minutes
INIT: Id "S0" respawning too fast: disabled for 5 minutes
INIT: Id "S0" respawning too fast: disabled for 5 minutes
```

Diese Fehlermeldung hat allerdings keinerlei Einfluß auf die eigentliche Funktionalität.

Auf der Suche nach dem Grund habe ich schnell entdeckt, daß diese Meldung in der Welt der Linux Administratoren recht bekannt ist. Ursächlich für sie ist, daß der VM eine serielle Schnittstelle fehlt - sie wurde offenbar bei der Zusammenstellung des VMware Images vergessen.

Somit ist die Abhilfe recht einfach:

- Fahren Sie die VM herunter.
- Fügen Sie dann der VM die fehlende serielle Schnittstelle hinzu; sie muß weder konfiguriert, noch ‚connected‘ sein.
- Starten Sie die DDVE wieder.  
Jetzt sollten sie o.a. Meldungen nicht mehr auftreten.