

## So setzen Sie beim NetWorker NMC Server - zumindest bis zur Version 8.x für Windows - ein vergessenes NMC Kennwort wieder zurück

Gehen Sie hierzu wie folgt vor:

- Überprüfen Sie zuerst, mit welchem Account der GST Service `gstd.exe` läuft.  
Normalerweise ist es der lokale SYSTEM User. In diesem Fall müssen Sie eine System-Umgebungsvariable setzen - **das Setzen von der Befehlszeile mit dem Befehl `SET` reicht nicht!**
- Erstellen Sie die System-Umgebungsvariable `GST_RESET_PW = 1`
- Stoppen und starten Sie den GST Service. Hierdurch wird das Kennwort zurückgesetzt.  
NMC Software 3.2 benötigt hierzu noch einen Reboot.
- Starten Sie jetzt die NMC GUI und melden Sie sich mit dem Standard-Account an:  
  
    User:                *administrator*  
    Password:           *administrator*
- Jetzt können Sie wieder neue User und ihre Passworte definieren.
- Schließlich müssen Sie nur wieder die Variable ändern (`GST_RESET_PW = 0`) oder löschen.
- Restarten Sie GST Service.

Beim erneuten Start der NMC GUI sollten Sie sich jetzt mit Ihrem neuen Passwort anmelden können.