

So wiederholen Sie einen einzelnen Save Set von der NetWorker Administratoren GUI

In den *NetWorker 8.1.1 Release Notes* war als erstes neues 'Feature' dieser Eintrag zu finden. Er ist so klar, daß ich ihn Ihnen nicht vorenthalten möchte:

New features and changes

Restarting a failed save set

Failed save sets can be restarted without running the entire savegroup again. You can initiate a restart from the NetWorker Management Console (NMC), the nsradmin command line utility, or from the savegrp program.


In the NetWorker Management Console, select **Restart** in the Group Details dialog, and then select the individual save sets that you want to restart.

The section NetWorker functionality issues in the Troubleshooting chapter of the NetWorker Administration Guide provides more information.

Wann endlich lernt EMC, daß solche Aussagen auch verifiziert werden müssen!
Unter diesen Umständen ist es fast ein Glücksfall, daß diese Information nicht auch noch im Administration Guide wiederholt wird.

Die Bedienung von der Befehlszeile wird im *Administration Guide* klar beschrieben; ich möchte sie hier nicht wiederholen. In der *NetWorker Administration GUI* (**nicht in NMC!**) geht es wie folgt:

1. Finden Sie aus den *Savegroup - Details* die fehlerhaften Sicherungen heraus.
2. Tragen Sie sie bei der *Group* in dieser Liste wie folgt ein:



2. Restarten Sie die *Group* von der *NetWorker Administration GUI*. Das wieder ist nicht anders als zuvor.



Aus der Beschreibung der Befehlszeile sehen Sie, daß die Kontrolle eigentlich nicht über die *Group* Resource, sondern sondern durch neue Optionen für die Befehlszeile erfolgt.

Führen Sie den Restart der Gruppe jedoch von der Befehlszeile aus - wobei Sie wahrscheinlich den bekannten Befehl `savegrp -R gruppe` verwenden werden - fehlen jedoch diese Attribute und **alle** nicht erfolgreichen Sicherungen werden noch einmal versucht.