

Probleme beim Start des NetWorker GST Dienstes/Daemons

In seltenen Fällen kann es dazu kommen, daß der GST Dienst des GST Servers nicht startet. Die wahrscheinlichste Ursache liegt darin, daß der TCP/IP Port 2638 bereits benutzt wird. Dies ist vor allem dann der Fall, wenn auf dem gleichen Rechner bereits ein Sybase Server installiert ist - Sybase benutzt diesen Port standardmäßig.

Um den Port für den NMC Server zu ändern, müssen Sie ihn in der Datei

```
.../GST/Management/etc/gst.conf
```

auf einen nicht benutzten Port 'umbiegen'.

Der Port wird auch in anderen Konfigurationsdateien gespeichert. Allerdings werden diese Anpassungen beim Start des GST Dienstes automatisch vorgenommen.



- Beim GST Server für Windows handelt es sich um eine Datei mit hexadezimalen Daten. Aus diesem Grund müssen Sie die Änderung mit einem entsprechenden Editor vornehmen.
- Wegen der integrierten Portmapper Funktionalität rate ich Ihnen, vor einem erneuten Start auch den NetWorker Client Dienst (`nsrexecd`) zu beenden.

Denken Sie auch daran, daß Sie den NMC Server nicht auf jedem NetWorker Server installieren müssen - wahrscheinlich benötigen Sie ihn nur einmal in Ihrem (weltweiten) Unternehmen.