

## Die selbständige Installation des NetWorker 7.x unter Windows

Mit dieser Methode haben Sie die Möglichkeit, den NetWorker ohne Rückfragen auf Ihrem Rechner zu installieren - dies ist besonders bei der Installation vieler Clients sinnvoll.

Zur Durchführung brauchen Sie nur den Befehl `setup` in seinem Verzeichnis mit den entsprechenden Parametern zu starten. Abgesehen vom anzugebenden Pfad (`INSTALLDIR`) wird die Funktionalität des Rechners innerhalb der Data Zone durch den Parameter `INSTALLLEVEL` gesteuert.

Und so sehen die Befehls-Beispiele aus:

- Zur Installation eines NetWorker Clients

```
C:\TEMP>setup /s /v"/QN INSTALLDIR=Z:\NSR INSTALLLEVEL=100"
```

- Zur Installation eines NetWorker Storage Nodes

```
C:\TEMP>setup /s /v"/QN INSTALLDIR=Z:\NSR INSTALLLEVEL=200"
```

- Zur Installation eines NetWorker Servers

```
C:\TEMP>setup /s /v"/QN INSTALLDIR=Z:\NSR INSTALLLEVEL=300"
```

Anmerkungen:

- Die Installation geschieht völlig lautlos - es erscheint auch zwischenzeitlich kein Fenster.
- Achtung: Das erste `''` muß ohne Leerzeichen an die Option `'/v'` angefügt werden.
- Wenn Sie die NetWorker Software aus dem Internet herunterladen, dann gibt es nur eine einzige Datei, die sich auch nicht entpacken läßt, zum Beispiel `nw71_win_x86.exe`. Allerdings können Sie Auch bei ihr die gleiche Syntax anwenden wie bei dem Programm `setup.exe`. Zum Beispiel:

```
d:\pfadname>nw71_win_x86 /s /v"/qn INSTALLDIR=pfadname INSTALLLEVEL=nnn"
```



**Denken Sie bitte daran, daß Sie aus Sicherheitsgründen die Datei `..\nsr\res\servers` anpassen und danach den Dienst *NetWorker Remote Exec Service* neu starten müssen.**