

Wie können Sie die Farben für die grafischen Oberflächen unter UNIX/Linux ändern ?

Wie Sie wissen, eignen sich die dunklen Hintergrundfarben diese Bildschirme nicht besonders für das Anfertigen von Dokumentationen; dies wird der häufigste Grund sein, warum Sie sie ändern möchten.

Die dafür notwendigen Informationen sind in der Textdatei **Networker** für das X11 System gespeichert. Hier habe ich zwei Beispiele aufgeführt - bei den anderen Betriebssystemen müssen Sie die Datei ggf. suchen:

Solaris

```
/usr/lib/X11/app-defaults/Networker
```

SuSE Linux

```
/usr/X11R6/lib/X11/app-defaults/Networker
```



Achtung - da diese Datei auch eine Menge anderer Einstellungen definiert, müssen Sie sie mit großer Vorsicht behandeln - Fehlerhafte Parameter können schlimmstenfalls sogar Ihre NetWorker Installation beschädigen.

Aus diesem Grund wird diese Methode selbstverständlich nicht von Legato unterstützt !

Die Angaben für die Farbinformationen finden Sie unter der Zeile (Auszug aus der Standard-Datei):

```
.....  
!! Color Mappings  
!!  
Networker*foreground:           white  
Networker*background:          #5a757b  
Networker*XmList*background:    #845a4f  
Networker*VkList*background:    #845a4f  
Networker*ConsoleSessions.background: #2d5b62  
Networker*ConsolePending.background: #2d5b62  
Networker*XmPushButton*background: #5a757b  
Networker*XmText.background:    #2d5b62  
Networker*readOnlyBackground:   #39676e  
Networker*troughColor:          #5a757b  
.....
```

Wenn Sie die Farben ändern möchten, dann kennen Sie wahrscheinlich auch die gültigen Einträge - ich werde dies hier nicht erläutern ...

Haben Sie die Änderungen durchgeführt, müssen Sie sie noch aktivieren. Dies geschieht, indem Sie sie in die X11 Resource Datenbank mit folgendem Befehl eintragen:

```
# xrdp pfadzur_networker_konfigurationsdatei
```

Für die zuvor aufgeführten Betriebssysteme ergeben sich also diese Befehle:

Solaris

```
# xrdp /usr/lib/X11/app-defaults/Networker
```

SuSE Linux

```
# xrdp /usr/X11R6/lib/X11/app-defaults/Networker
```



Seit einiger Zeit (ich denke seit NetWorker 6.1.0) müssen Sie außerdem vorher die Umgebungsvariable `XAPPLRESDIR` setzen. Sie verweist auf das oben genannte Verzeichnis.

Haben Sie alles richtig durchgeführt, können Sie sich jetzt über Ihre neue Oberfläche freuen:

