

Nach dem Labeln von 20 Jukebox-Medien streikt das Laufwerk

Dieses Problem hängt sowohl mit der Arbeitsweise des NetWorker wie auch mit der Einstellung für das Sicherungslaufwerk zusammen.

Dazu müssen Sie wissen, daß der NetWorker niemals ein gültiges NetWorker Medium überschreiben darf. Folglich besteht der erste Schritt nach dem Einlegen eines Mediums darin, festzustellen, ob es ein gültiges NetWorker Label enthält. Dies schlägt bei einem völlig neuen (sog. ‚jungfräulichen‘) Medium selbstverständlich fehl, denn das vorhandene Rauschen kann nicht ausgewertet werden.

Dummerweise werden diese Fehler im NetWorker aufsummiert, wo der NetWorker Server sie benutzt, um ein fehlerhaftes Sicherungslaufwerk zu erkennen. Die Grenze wird durch den Parameter *Max. consecutive errors* bestimmt, der im *Device Setup* angepaßt werden kann. Standardmäßig beträgt der Wert 20, woraus sich der oben beschriebene Fehler erklärt.

Ich denke, daß das Problem nach wie vor existiert. Bis zur Einführung einer entgeltigen Lösung haben Sie diese Möglichkeiten, es zu umgehen:

- Labeln Sie nie mehr als 19 Medien in einem Arbeitsgang.
- Erhöhen Sie den Wert für *Max. consecutive errors*.
Vorsicht: Hierdurch kann es länger dauern, bis der NetWorker einen tatsächlich vorhandenen Fehler zurückmeldet.
- Schalten Sie für die Jukebox die Option *Auto Media Management* ein und überlassen Sie es dem NetWorker, bei Bedarf ein Band automatisch zu labeln.